


NASTAVENÍ BLUETOOTH

(Bezdrátový COM port)



Stáhněte pomocí
QR kódu



Obsah

1. Stáhněte si aplikaci
2. Vytvoření účtu
3. Připojení zařízení
4. Stránka připojení jedné baterie
5. Sériové/paralelní bateriové systémy
6. Často kladené dotazy k Bluetooth (FAQ)

1. Stáhněte si aplikaci

Stážení pro iOS

Otevřete App Store, vyhledejte „[JBD BMS](#)“ a klepněte na „Získat“.


Stážení pro Android

Otevřete Google Play Store, vyhledejte „[JBD BMS](#)“ a klepněte na „Instalovat“.


Stážení pomocí QR kódu

Naskenujte níže uvedený QR kód pro přímé stažení aplikace.

iOS



Android



2. Vytvoření účtu




Vytvoření účtu

Pokud jste se již dříve zaregistrovali, zadejte svůj účet a heslo pro přihlášení.

Noví uživatelé: Klikněte na „[Register](#)“ a vytvořte účet podle uvedených kroků.

Důležité: Před připojením přes Bluetooth aplikaci se ujistěte, že máte:

1. Zapnuté GPS ve svém telefonu
2. Zapnuté Bluetooth ve svém telefonu



Režim hosta

Pokud je ve vašem prostředí slabý signál mobilního telefonu, můžete použít [Guest](#).

Poznámka: Tento režim neumožňuje přístup k nastavením. Pokud potřebujete provádět nastavení, musíte se přihlásit ke svému účtu.

3. Připojení zařízení

Při prvním připojení baterie: Pokud při prvním připojení nelze najít Bluetooth adresu, počkejte na obrazovce vyhledávání přibližně jednu minutu, nebo stránku obnovte.



Klikněte na libovolné červené pole pro přechod na **Device List**.

Vstupte do rozhraní „**Device List**“ a zobrazí se seznam baterií, které lze připojit.

Najděte ID svého zařízení.
(Příklad: A4:C1:37:06:D3:D3)

Poznámka: Baterie musí být zapnutá, aby bylo možné se připojit přes Bluetooth / Wi-Fi.

Můžete jej vyhledat zadáním (A4:C1:37:06:D3:D3) a poté kliknout na „**Connect**“.






A4:C1:37:06:D3:D3

4. Stránka připojení jedné baterie

Klikněte na „confirm“ pro aktivaci baterie.

Zobrazení stránky


Zobrazení stránky





5. Sériové/paralelní bateriové systémy

Poznámka


1. Potvrďte prosím, že baterie lze zapojit do série i paralelně.
2. Potvrďte prosím, že baterie musí být fyzicky propojeny do série nebo paralelně, aby systém fungoval. Bez fyzického propojení bude aplikace pouze zobrazovat data a nebude fungovat s plnou funkcionalitou.
3. Při sériovém zapojení je povoleno maximálně 4 kusy pro 12V baterie a maximálně 2 kusy pro 24V baterie.
4. Před připojením si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.




Ukázka sériového zapojení





Baterie zapojené do série




Zobrazení stránky



Ukázka paralelního zapojení



Zapojeno paralelně



Zobrazení stránky

6. Často kladené dotazy k Bluetooth (FAQ)

Otázka: Při skenování QR kódu baterie pro připojení se zobrazí „**Connection failed**“?

Odpověď: Při připojování přes QR kód může být Bluetooth baterie nevysílá signál nebo může být signál Bluetooth slabý, což způsobí selhání připojení. Můžete zkontrolovat seznam vysílání Bluetooth, zda lze baterii detekovat.

Otázka: Když je Bluetooth baterie vysílán a po kliknutí na „**Connect**“ se zobrazí hláška „**Please confirm the device is powered on or is already connected**“?

Odpověď: ① Baterie je aktuálně připojena jiným uživatelem;
② Slabý signál Bluetooth baterie;
③ Rušení signálu způsobené příliš velkým počtem baterií vysílajících přes Bluetooth. Můžete baterii přesunout dále a zkusit se znovu připojit. V případě potřeby spusťte znovu Bluetooth vysílání a zkuste připojení znovu.

Otázka: Po připojení k Bluetooth baterie se zobrazí „**No data available**“ nebo „**No data displayed**“?

Odpověď: Tento problém je způsoben slabým signálem Bluetooth nebo silným rušením signálu. Můžete odpojit Bluetooth baterie a znovu se připojit pomocí „**Bluetooth broadcast**“.



Stáhněte pomocí QR
kódu

Bezdrátový COM port